



Heart 電話帳登録アプリ（YM Heart）操作ガイド

iPhone版

Ver 1.0

ワイモバイル株式会社


目次

1. アプリ画面構成	3
2. 基本操作	
2-1. 電話帳の送信手順	7
2-2. アプリの起動する	8
2-3. 電話帳の送信先を指定する	9
2-4. 送信する電話番号を指定する	12
2-5. 送信時の受信コードを入力する	13
2-6. Heart端末へ電話番号を送信する	14
3. 応用操作	
3-1. 電話帳の送信先を変更する	18
3-2. 電話帳の送信先情報を変更・削除する	19
3-3. 電話番号を全てを選択する	21
3-4. 選択状態を全て解除する	23
3-5. 送信済みマークを全て解除する	24
3-6. 送信済み電話番号を再送する	26
3-7. 送信ログを参照する	28
3-8. vCardの読み込み	29
4. その他	
4-1. vCardのフォーマット	31
5. 画面遷移図	32

1. アプリ画面構成

1-1. 電話番号一覧

「電話番号一覧」画面の各部の名称は下図の通りとなります。




ログ表示ボタン	「ログ」画面を表示します。
電話帳の送信先	電話帳の送信先を表示します。
変更ボタン	「送信先一覧」画面を表示します。
済マーク以外を全て選択ボタン	送信する電話番号を全て選択します（100件まで）。
選択クリアボタン	選択した電話番号の選択状態を解除します。
電話番号一覧	iPhoneに格納されている電話帳データを表示します。
済マークリセットボタン	送信済み状態の電話番号の状態を解除します。
選択件数	電話番号を選択した件数を表示します。
送信するボタン	選択した電話番号を送信します（「暗証番号入力」画面を表示します）

1. アプリ画面構成

1-2. 送信先一覧

「送信先一覧」画面の各部の名称は下図の通りとなります。




現在選択中の送信先	選択中の送信先を表示します。
登録済みの送信先リスト	電話帳の送信先一覧を表示します。
送信先を追加ボタン	送信先を登録します。
選択した送信先を変更・削除ボタン	登録した送信先情報の変更・削除を行います。
次へボタン (戻るボタン)	「電話番号一覧」画面を表示します。 新規登録では「次へ」表示されますが、既に送信先が登録されている状態で本画面を表示すると「戻る」ボタンとなります。

1. アプリ画面構成

1-3. 受信コード入力

「受信コード入力」画面の各部の名称は下図の通りとなります。




受信コード入力エリア	Heart端末に表示されている受信コードを入力するエリアです。
キャンセルボタン	受信コードの入力をキャンセルします。
次へボタン	メール送信画面を表示します。
テンキー	受信コードの数字を入力します。

1. アプリ画面構成

1-4. ログ

「ログ」画面の各部の名称は下図の通りとなります。




ログエリア	送信の記録を表示します。
戻るボタン	「電話番号一覧」画面に遷移します。

2. 基本操作

2-1. 電話帳の送信手順

iPhoneに登録されている電話帳のデータをHeart端末に送るために、送信先のHeart端末を指定して、目的の電話番号を送信します。

Heart端末に、iPhoneに登録されている電話帳を送信するには、以下の手順が必要となります。



2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤


2-2. アプリの起動

アプリをダウンロード後、本アプリを利用してHeart端末に電話帳を送信します。以下の手順で電話帳を送信してください。

- 1) ホーム画面よりアプリ「YM Heart」を選択します。



- 2) アプリを起動すると利用規約の画面が表示されます。内容をご確認後、承諾願います。



- ①「承諾する」のチェックボックスをタップする
- ②「次へ」ボタンをタップする

※初回起動時のみ表示されます。

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-3. 電話帳の送信先を指定する

本アプリをインストールした直後は送信先情報が登録されていないので、新たに送信先を登録します。

- 1) 「電話番号一覧」画面より「変更」ボタンをタップし、「送信先一覧」画面を表示します。



- 2) 「送信先一覧」画面より「送信先を追加」ボタンをタップします。



2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-3. 電話帳の送信先を指定する

(つづき)

3) 送信先情報を入力します。

- ・登録名：送信先を識別する名前。全角文字6文字まで有効
- ・電話番号：送信先の電話番号

4) 送信先の確定

入力後「OK」ボタンをタップすると、入力画面が終了して「送信先一覧」画面に入力した送信先情報が表示されます。

入力した情報の左端に「✓」（チェックマーク）が表示されていることを確認し「次へ」ボタンをタップします。

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-3. 電話帳の送信先を指定する

(つづき)

5) 送信先選択指定状態

「電話帳一覧」画面に指定した送信先が表示されます。

Heart 電話帳送信アプリ ログ

1 電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 変更

2 送信する電話番号を指定

送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

テスト 葵 070**##*##

テスト 桜 080*##*##*

テスト 二郎 090****###

テスト 太郎 070#*##*##*

テスト 花子 090####*##

マークリセット 0件選択中 / 100件まで選択可

送信する

送信先は複数登録が可能です。

一度に複数送信先を登録する場合は2)、3)を繰り返してください。



送信先が指定されていないと「送信する電話番号を指定」操作が行えません。

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤


2-4. 送信する電話番号を指定する

指定した送信先に送りたい電話番号を指定します。電話番号は当該のiPhoneに登録されている電話帳から氏名、電話番号を取得し「電話番号一覧」エリアに表示します。

電話番号の送信先が選択されていない場合、送信する電話番号の指定操作を行う事ができません。

1) 送信する電話番号の指定

「電話番号一覧」エリアで、送信したい電話番号を選択します。電話番号は1度に最大100件まで選択、送信が可能です。



スワイプの上下でスクロールが可能

2) 電話番号を選択

当該の電話番号情報（氏名、電話番号）をタップし選択状態にします。氏名の左側に「✓」（チェックマーク）が表示されます。



① 選択状態になるとチェックマークが表示される。選択状態の電話番号情報を再度タップすると、選択状態が解除される

② 選択状態の件数が表示される

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-5. 送信時の受信コードを入力する

電話番号が選択されている状態を一度に全ての選択状態を解除します。

1) 「送信する」をタップ

電話番号を選択後、「送信する」ボタンをタップします。

Heart 電話帳送信アプリ ログ

電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 変更

送信する電話番号を指定

送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

✓テスト葵 070**#*##
テスト桜 080**#*##*
✓テスト二郎 090***####
✓テスト太郎 070#*#*##*
テスト花子 090####****

マークリセット 3件選択中 / 100件まで選択可

送信する



電話番号が選択されていない状態では、「送信する」ボタンはタップできません。

2) 受信コードの入力

Heart端末を操作して、Heart端末で受信コード（4桁）を表示します。

Heart端末で表示されている受信コードを、テンキーで入力します。テンキーで受信コードを入力すると受信コード入力エリアに入力した数字が表示されます。

- 受信コード入力 -

07012345678に1件のデータを送信します。
Heartに表示されている受信コードを入力してください。

キャンセル 次へ

受信コードの確認方法を表示

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	✕



受信コード4桁が入力されるまで、「次へ」ボタンはタップできません。

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-6. Heart端末へ電話番号を送信する

受信コードを入力後、Heart端末へ電話番号を送信します。

1) 「次へ」をタップ

受信コード入力後、「次へ」ボタンをタップします。



2) 説明画面の表示（1）

送信方法の説明画面が表示されますので、「次へ」ボタンをタップします。



「キャンセル」ボタンをタップすると、本画面が終了し、電話番号一覧画面が表示される（送信処理がキャンセルされる）

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-6. Heart端末へ電話番号を送信する

(つづき)

3) 説明画面の表示（2）

送信方法の説明画面が表示されますので、「次へ」ボタンをタップします。



4) 電話番号送信（メッセージ）画面の表示

メッセージ送信機能が起動され、メッセージ送信画面が表示されます。送信内容（氏名、電話番号）は暗号化されていますので、送信内容は何も変更せずに「送信」をタップします。



本機能はアプリの機能ではありません。
(iPhoneのメッセージ機能)

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-6. Heart端末へ電話番号を送信する

(つづき)

5) 送信画面

送信処理をしている件数を表示します。



複数件を送信する場合は、4) と 5) を繰り返します。

6) 送信完了画面の表示

全て送信後、送信完了画面が表示されます。送信結果を確認後「OK」ボタンをタップし、本操作を終了します。



本画面が表示されても、実際にHeart端末へ電話番号が届くまでに時間差があります。
本画面のメッセージの通り、受信が完了するまでHeart端末の受信コードを表示したままにする必要があります。

2. 基本操作

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

2-6. Heart端末へ電話番号を送信する

（つづき）

7) 送信完了確認

送信が完了すると電話番号一覧画面の電話番号に「済」マークが表示されます。

The screenshot shows the 'Heart' app interface for sending phone numbers. At the top, there's a header with 'Heart' and '電話帳送信アプリ' (Phone Book Sending App) and a 'ログ' (Log) button. Below this is a section titled '電話帳の送信先を指定' (Specify the destination for sending the phone book). It shows a sample number 'サンプル 07012345678' and a '変更' (Change) button. The next section is '送信する電話番号を指定' (Specify the phone numbers to send). It includes a note: '送信済みの電話番号には済マークがつきます。' (Numbers already sent will have a '済' mark). There are two buttons: '済マーク以外を全て選択' (Select all except '済' marks) and '選択クリア' (Clear selection). Below this is a list of phone numbers with names and a '済' mark icon next to each. The list includes: 'テスト 葵 070**#**##', 'テスト 桜 080*#*#*#*', 'テスト 二郎 090****###', 'テスト 太郎 070#*#*#*#*', and 'テスト 花子 090####*'. At the bottom, there's a 'マークリセット' (Reset mark) button and a status '0件選択中 / 100件まで選択可' (0 items selected / up to 100 items selectable). A large '送信する' (Send) button is at the very bottom.

名前	電話番号	済マーク
テスト 葵	070**#**##	済
テスト 桜	080*#*#*#*	済
テスト 二郎	090****###	済
テスト 太郎	070#*#*#*#*	済
テスト 花子	090####*#	

3. 応用操作

3-1. 電話帳の送信先を変更する

電話帳を複数の送信先に送信する場合は、1 送信先毎に送信先を切り替える必要があります。

- 1) 「電話番号一覧」画面より「変更」ボタンをタップし、「送信先一覧」画面を表示します。

Heart 電話帳送信アプリ ログ

電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 **変更**

送信する電話番号を指定

送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

テスト葵 070**#*##

テスト桜 080*#*#*#

テスト二郎 090****##

テスト太郎 070#*#*#

テスト花子 090###****

マークリセット 0件選択中 / 100件まで選択可

送信する

- 2) 「送信先リスト」より、次に送信したい電話番号を選択します。

-送信先番号リスト-

現在選択中の送信先

サンプル 07012345678

登録済みの送信先リスト

✓ サンプル 07012345678

サンプル太郎 07011112222

サンプル花子 07000001111

送信先を追加 選択した送信先を変更・削除

戻る

-送信先番号リスト-

現在選択中の送信先

サンプル太郎 07011112222

登録済みの送信先リスト

サンプル 07012345678

✓ サンプル太郎 07011112222

サンプル花子 07000001111

送信先を追加 選択した送信先を変更・削除

戻る

選択は登録名もしくは電話番号をタップします。
 選択中の送信先は登録名の左側に「✓」(チェックマーク)が表示されると同時に、「送信先」の表示が選択した登録名、電話番号に変わります。

3. 応用操作

3-2. 電話帳の送信情報を変更・削除する

登録している送信先情報の変更、削除が行えます。

- 1) 「電話番号一覧」画面より「変更」ボタンをタップし、「送信先一覧」画面を表示します。



- 2) 「送信先リスト」より、変更・削除の対象となる電話番号を選択します。



電話番号選択後、「選択した送信先を変更・削除」ボタンをタップします。

3. 応用操作

3-2. 電話帳の送信情報を変更・削除する

登録している送信先情報の変更、削除が行えます。

3) 送信先情報の変更

送信先情報編集画面が表示されますので、情報を修正して完了します。

送信先
 変更する場合は入力後[完了]を押してください。
 削除する場合は[削除]を押してください

登録名: サンプル太郎
 電話番号: 07011112222

完了
 削除
 キャンセル

→ あ か さ ✕
 ↶ た な は 空白
 ABC ま や ら
 地球 ^.^ わ _ .。?! 改行

- ① 送信先情報(登録名、電話番号)を修正する
- ② 「完了」ボタンをタップする

4) 送信先情報の削除

削除した送信先情報は復元できませんので、削除する情報は確認してください。

送信先
 変更する場合は入力後[完了]を押してください。
 削除する場合は[削除]を押してください

登録名: サンプル太郎
 電話番号: 07011112222

完了
 削除
 キャンセル

→ あ か さ ✕
 ↶ た な は 空白
 ABC ま や ら
 地球 ^.^ わ _ .。?! 改行

- 「削除」ボタンをタップする
- ※削除は確認画面等はございません。


3. 応用操作

3-3. 電話番号を全てを選択する

登録されている電話帳の電話番号を全て送信する場合は「済みマーク以外を全て選択」ボタンをタップします。

ただし、100件を超える選択はできませんので、iPhoneの電話帳に100件以上の登録が存在する場合は、iPhoneの電話帳に登録されている先頭の100件のみ選択状態となります。

1) 済みマーク以外を全てを選択（電話帳の登録件数が100件以下の場合）



「済みマーク以外を全て選択」ボタンをタップ

全ての電話番号が選択状態となり、氏名の左側に「✓」（チェックマーク）が表示されます。




選択状態の電話番号をタップすると、当該の電話番号の選択状態が解除されます。

3. 応用操作

3-3. 電話番号を全てを選択する

（つづき）

2）済マーク以外を全てを選択（電話帳の登録件数が101件以上の場合）



「済マーク以外を全て選択」ボタンをタップ

選択可能な件数（100件）を超えるため、下記のメッセージが表示されますので、「はい」もしくは「いいえ」を選択してください。



はい: 未送信の電話番号100件を選択状態にする。選択される電話番号は、電話番号一覧に表示している番号の頭より100件が対象となる
 いいえ: 本メッセージウインドウを終了する

電話番号一覧の先頭100件が選択状態となり、氏名の左側に「✓」（チェックマーク）が表示されます。

3. 応用操作

3-4. 選択状態を全て解除する

電話番号が選択されている状態を一度に全ての選択状態を解除します。

1) 「選択クリア」を選択

The screenshot shows the 'Heart' app interface. At the top, there's a header with the app name and a 'ログ' button. Below it, a section titled '電話帳の送信先を指定' shows a sample phone number '07012345678' and a '変更' button. The next section, '送信する電話番号を指定', has a sub-header '送信済みの電話番号にはマークがつきます。' and two buttons: 'マーク以外を全て選択' and '選択クリア'. The '選択クリア' button is highlighted with a dashed blue box. Below the buttons is a list of phone numbers with checkmarks: 'テスト 葵 070****##', 'テスト 桜 080****##', 'テスト 二郎 090****##', 'テスト 太郎 070****##', and 'テスト 花子 090****##'. At the bottom, there's a 'マークリセット' button and a status '95件選択中 / 100件まで選択可'. A '送信する' button is at the very bottom.

全ての電話番号の選択状態が解除となり、氏名の左側の「✓」（チェックマーク）が非表示になります。


This screenshot shows the same app interface as the previous one, but after the '選択クリア' button has been pressed. The checkmarks (✓) next to the names in the list are now gone. The status at the bottom has changed to '0件選択中 / 100件まで選択可'. The '送信する' button remains at the bottom.

3. 応用操作

3-5. 送信済みマークを全て解除する

電話番号をHeart端末に送信後、送信した電話番号の右側に「済」マークが表示されますが、再度別のHeart端末に送信したい等で電話番号を選択し直したい場合に「済」マークを解除します。

- 1) 「済マークリセット」を選択

 「済」マークが表示されないと「済マークリセット」ボタンは操作できません

確認画面が表示されますので、「はい」もしくは「いいえ」を選択してください。

は い: 全ての「済」マークをクリアする
いいえ: 本メッセージウインドウを終了する

HINT

「済」マークリセットボタンは、全ての済マークをクリアします。
個別に「済」マークを送信する場合は、3-6を参照ください。

3. 応用操作

3-5. 送信済みマークを全て解除する

（つづき）

全ての電話番号の送信済み状態が解除となり、電話番号の右側の「済」（チェックマーク）が非表示になります。

The screenshot shows the 'Heart' app interface for managing phone contacts. At the top, there's a header with the app name and a 'ログ' (Log) button. Below this, a section titled '1 電話帳の送信先を指定' (Specify destination for sending phonebook) shows a sample phone number '07012345678' with a '変更' (Change) button. The next section, '2 送信する電話番号を指定' (Specify phone numbers to send), includes a note: '送信済みの電話番号にはマークがつきます。' (Marks will be attached to phone numbers that have been sent). Below this note are two buttons: 'マーク以外を全て選択' (Select all except marks) and '選択クリア' (Clear selection). A list of contacts is shown with their names and phone numbers, each followed by a '済' (Sent) mark. The contacts are: テスト 葵 (070****##), テスト 桜 (080****##), テスト 二郎 (090****###), テスト 太郎 (070****##), and テスト 花子 (090****###). At the bottom, there's a 'マークリセット' (Reset marks) button and a status '0件選択中 / 100件まで選択可' (0 items selected / up to 100 items selectable). A large '送信する' (Send) button is at the very bottom.


名前	電話番号	状態
テスト 葵	070****##	済
テスト 桜	080****##	済
テスト 二郎	090****###	済
テスト 太郎	070****##	済
テスト 花子	090****###	済

3. 応用操作

3-6. 送信済み電話番号を再送する

3-5では送信済み電話番号の状態をクリアしますが、送信済みの電話番号を個別に再送するには個々の送信済み電話番号を選択します。

1) 「済」マークの電話番号を選択



再送したい電話番号を1件選択する

確認画面が表示されますので、「はい」もしくは「いいえ」を選択してください。



はい:再送する電話番号に「✓」マークが表示される
いいえ:本メッセージウィンドウを終了する

3. 応用操作

3-6. 送信済み電話番号を再送する

（つづき）

選択した電話番号の氏名の左側の「✓」（チェックマーク）が表示されます。

Heart 電話帳送信アプリ ログ

電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 変更

送信する電話番号を指定

送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

テスト 葵	070****##	マーク
テスト 桜	080****##	マーク
✓ テスト 二郎	090****##	マーク
テスト 太郎	070****##	マーク
テスト 花子	090****##	マーク

マークリセット 1件選択中 / 100件まで選択可

送信する

送信済み電話番号の「✓」（チェックマーク）を外すには、再度チェックマークが表示されている電話番号を選択します。

Heart 電話帳送信アプリ ログ

電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 変更

送信する電話番号を指定


送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

テスト 葵	070****##	マーク
テスト 桜	080****##	マーク
✓ テスト 二郎	090****##	マーク
テスト 太郎	070****##	マーク
テスト 花子	090****##	マーク

マークリセット 1件選択中 / 100件まで選択可

送信する



Heart 電話帳送信アプリ ログ

電話帳の送信先を指定

サンプル 07012345678 変更

送信する電話番号を指定

送信済みの電話番号にはマークがつきます。

マーク以外を全て選択 選択クリア

テスト 葵	070****##	マーク
テスト 桜	080****##	マーク
テスト 二郎	090****##	マーク
テスト 太郎	070****##	マーク
テスト 花子	090****##	マーク

マークリセット 0件選択中 / 100件まで選択可

送信する

3. 応用操作

3-7. 送信ログを参照する


電話番号の送信に関して、送信操作の日時が確認できます。また、送信結果も同時に確認ができます。

- 1) 電話番号一覧画面より「ログ」をタップ



- 2) ログ画面の表示

送信1件（1行）ごとのログを表示します。ログ1件に対する更に詳細な情報を表示する事はできません。



【表示フォーマット(1件)】

“成功/失敗”、日付、時間、送信先電話番号、送信電話番号(一部のみ)

1画面で表示しきれない件数がある場合、スワイプの上下でスクロールが可能

「戻る」ボタンで電話番号一覧画面に戻る

3. 応用操作

3-8. vCardの読み込み

送信先電話番号を外部ファイル（vCard形式）より読み込む事ができます。多くの端末に電話番号情報を送信する際に、送信先情報を既存のデータから作成する事ができます。

ただし、同時に複数の送信先に電話番号情報を送信する事はできません。

1) vCardファイルを選択

vCardファイルを選択した際に、vCardファイルを起動するためのアプリ等選択画面が表示されますので、本アプリを選択します。



⚠ vCardファイル名の拡張子が「.vcf」の場合、iPhoneの電話帳に取り込まれてしまい、本アプリで取り込む事ができません。拡張子を「.txt」等に変更して読み込みを行ってください。

2) インポートの確認

vCardファイルのデータをアプリ内で取り込むかの確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。



※vCardファイル内のデータを9,999件まで読み込む事ができます。

3. 応用操作

3-8. vCardの読み込み

(つづき)

3) 読み込み完了

vCardの読み込みが完了すると、送信先一覧画面が表示され、読み込んだ送信先情報が表示されます。

-送信先番号リスト-

♥ 現在選択中の送信先

サンプル1 07012345678

♥ 登録済みの送信先リスト

✓ サンプル1	07012345678
サンプル2	07011112222
サンプル3	07000001111

送信先を追加

選択した送信先を変更・削除

戻る


4. その他

4-1. vCardのフォーマット

vCardファイルにはいくつかのフォーマットが存在しますが、本アプリでは以下のフォーマットに対応しております。

サンプル

```
begin:vcard ...①
n:サンプル太郎 ...②
tel;type=home:070-1234-5678
tel;type=work:070-9876-5432
tel;type=cell:070-4321-8765
.
.
.
end:vcard ...④
```



① vCard形式フォーマットの開始宣言

② n:<名前>

「送信先」に表示される送信先の名前

③ tel;type=<キーワード>:<電話番号>

「送信先」に表示される送信先の電話番号

telが複数件存在する場合は、telの件数分送信先電話番号が生成されます。

④ vCard形式フォーマットの終了宣言

また、本テキストの漢字コードは「UTF-8」とし、改行コードは「LF」とします。

5. 画面遷移図

